


SAFESCAN 2985-SX

STUURPROGRAMMA INSTALLATIE

INSTRUCTIES


INTRODUCTIE

Als uw PC op Windows 7 of hoger draait dan zou uw Safescan 2985-SX automatisch herkend moeten worden (als **“Cypress FX2LP No EEPROM apparaat”**). Dit kunt u controleren in **Windows Apparaatbeheer**.

Indien uw computer uw Safescan apparaat niet herkent ziet u een geel uitroepteken  naast “EZ USB”. In dat geval dient u handmatig het stuurprogramma te installeren. Deze instructie beschrijft hoe u het stuurprogramma installeert voor Windows XP, 7, 8, Windows 8.1 / 10 (voor Windows 10 gebruik het Windows 8.1 stuurprogramma).


Het stuurprogramma-pakket bevat de hieronder vermelde bestanden. Sla deze bestanden op een makkelijk toegankelijke plaats op, zoals bijvoorbeeld het bureaublad.

Stuurprogramma's voor zowel 32-bit (x86) als 64-bit (x64) besturingssystemen zijn meegeleverd. Zorg ervoor dat u de juiste versie selecteert tijdens het installatieproces (beschreven in de hierna volgende stappen). U kunt uw besturingssysteem-versie controleren in Configuratiescherm -> Systeem



- cyusb3.cat
- cyusb3.inf
- cyusb3.sys
- WdfCInstaller01011.dll

Na succesvolle installatie zal de Safescan 2985-SX als volgt verschijnen in Apparaatbeheer:




STUURPROGRAMMA INSTALLATIE

1. Controleer het stuurprogramma in **Windows Apparaatbeheer**

Dit doet u als volgt: (**alleen geldig voor Windows 8 / Windows 10**):



- 1.1 Ga met uw muis op uw scherm naar rechtsonder in het scherm. Beweeg de aanwijzer vervolgens naar boven en klik op **“Zoeken”**.




- 1.2 Typ **“Apparaatbeheer”** in het zoekveld, en klik vervolgens op **Apparaatbeheer**. Het zou kunnen dat u om een admin wachtwoord wordt gevraagd of om uw selectie te bevestigen.




Voor alle overige Windows versies en wanneer u in de standaard Windows bureaublad modus bent in Windows 8 of 10: klik met de rechtermuis-knop op het **“Deze PC”** icoon (kan ook **“Mijn Computer”** heten) en selecteer **“Beheren”**. In het volgende scherm, klik op **“Apparaatbeheer”**.




STUURPROGRAMMA INSTALLATIE

- 2 In Apparaatbeheer, onder “Overige Apparaten” ziet u een geel uitroepteken  naast **“EZ USB”** staan. Dit houdt in dat er een probleem is met het stuurprogramma, het apparaat wordt niet correct herkend door Windows.




- 3 Klik met de rechter muistoets op **“EZ USB”** en klik op **“Stuurprogramma Bijwerken”**




STUURPROGRAMMA INSTALLATIE


- 4 Klik **“Op mijn computer naar stuurprogramma’s zoeken”**.



- 5 In **“Naar stuurprogramma’s op de computer zoeken”**, klik [Bladeren] en specificeer de map waar u de stuurprogramma’s heeft opgeslagen. Klik [Volgende] om door te gaan.



- 6 Windows zal het stuurprogramma vinden en het juiste stuurprogramma vanaf de gekozen bestandslocatie installeren.



STUURPROGRAMMA INSTALLATIE VOLTOOID